

SexedUltra™

HIGH FERTILITY SEX SORTED SEMEN

कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेन उपयोग दिशानिर्देश



सीमेन स्ट्रॉ निकालने के लिए कैनिस्टर को उसके लिक्विड नाइट्रोजन टैंक की स्थिति से फ्रॉस्ट लाइन से ठीक नीचे तक ही रखना चाहिए तथा कैनिस्टर को इस स्थिति में 10 सेकंड से अधिक नहीं रखना चाहिए



सीमेन स्ट्रॉ को 5 सेकंड से कम समय में तापमान नियंत्रित थॉ बाथ (Thaw Bath) में स्थानांतरित करे और इसके लिए हमेशा प्री-कूल्ड फोरसेप्स (Forceps) का ही उपयोग करें



सीमेन स्ट्रॉ को 'थॉ यूनिट' में 35°C - 37°C तापमान पर थॉ (Thaw) करें, जिसका न्यूनतम समय सेक्स सोर्टेड सीमेन के लिये गायों (Bovine) में 60 सेकंड और बैसों (Buffalo) में 120 सेकंड होना चाहिए

- यदि कई स्ट्रॉ को एक साथ थॉ किया जा रहा है (आमतौर पर नहीं करना चाहिये), तो सुनिश्चित करें कि वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं
- केवल उतने ही सीमेन स्ट्रॉ को थॉ करें जो कि 5 मिनट के भीतर कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग किये जा सके



'थॉ यूनिट' से स्ट्रॉ को निकालें, साफ तौलिये से सुखाएं। दो अंगुलियों से सीलबंद सिरे को पकड़कर स्ट्रॉ को धीरे धीरे हिलाएं। स्ट्रॉ के किसी भी अन्य भाग को नंगे हाथों से न छुएं। प्लग एंड (Plug End) की तरफ से स्ट्रॉ को गन में लोड करें



स्ट्रॉ कटर से ही स्ट्रॉ को काटें। यदि कैची का उपयोग काटने के लिए किया जाता है, तो सुनिश्चित करें कि स्ट्रॉ के एयर स्पेस (Air Space) के बीच से एक समकोण (90°) पर काटा जाना चाहिए। स्ट्रॉ कटर/कैची को हमेशा साफ-सुथरा रखें



शीथ (Sheath) को स्ट्रॉ के कटे हुए सिरे पर से गन के ऊपर चढ़ाए और शीथ को गन पर लॉक कर दें। गन का उपयोग करते समय साफ-सुथरी रक्षात्मक शीथ (Sheath Protector) का प्रयोग करें





ए.आई. गन (A.I. Gun) को साफ और सूखे कागज के तौलिये से लपेटें ताकि उसे गंदगी, नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके



स्टैंडिंग हीट (Standing Heat) के पहले लक्षणों के 14-20 घंटे बाद सेक्स सोर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान करें



पशु की आईडी, बुल की जानकारी, इस्तेमाल किये गये सीमेन का प्रकार (सेक्स सोर्टेड या पारंपरिक), ए.आई. (A.I.) की तारीख और इन्सेमिनेटर का नाम लिख कर रखें



कृत्रिम गर्भाधान की सफलता के लिए ऊपर लिखे दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य है